

# Настройка PPPoE для Linux

1. Установить пакет PPPoE [Roaring Penguin](#).

2. Добавить в файл /etc/ppp/char-secrets строку:

```
Login * Password *
```

где Login соответствует логину из Заявления абонента, а Password - паролю.

3. Добавить в файл /etc/ppp/options строку:

```
require-mschap-v2
```

4. Файл /etc/ppp/pppoe.conf должен выглядеть так:

```
ETH='iface'  
USER='login'  
DEMAND=no  
DNSTYPE=NOCHANGE  
PEERDNS=no  
DNS1=  
DNS2=  
DEFAULTROUTE=yes  
CONNECT_TIMEOUT=60  
CONNECT_POLL=2  
ACNAME=  
SERVICENAME=service  
PING="."  
CF_BASE=`basename $CONFIG`  
PIDFILE="/var/run/$CF_BASE-pppoe.pid"  
SYNCHRONOUS=no  
CLAMPMSS=1412  
LCP_INTERVAL=20  
LCP_FAILURE=3  
PPPOE_TIMEOUT=80  
FIREWALL=NONE  
LINUX_PLUGIN=  
PPPOE_EXTRA=""  
PPPD_EXTRA=""
```

Заменить iface на Ваш интерфейс

Заменить login на "Пользователь" - (указан в Паспорте абонента)

Запуск VPN вручную:

```
pppoe-start
```

Остановка VPN вручную:

```
pppoe-stop
```